

Podzimní květina

Autorka: Šárka Dvořáková



Materiál:

Rokajl fialový 10/0 (R10f)

Rokajl hnědý 10/0 (R10h)

Ohňovky 4 mm (O4)

Cali 10 ks (CA)

Dvoudírový kabošon 1 ks


Šlupna 1 ks

Šňůrka na zavěšení 1 ks



Postup:


1. Ustříhneme si pohodlnou délku nitě. Navlékneme 4 R10f. Korálky stáhneme 10 cm od konce nitě a svážeme dvěma uzlíky.
2. Provlékneme 2 R10f směrem od uzlíku.
3. Navlékneme 3 R10f a provlékneme 1 R10f z druhé strany, než z něj vycházela nit. Provlékneme ještě 2 R10f.
4. Navlékneme 3 R10f a provlékneme 1 R10f z druhé strany, než z něj vycházela nit. Provlékneme ještě 2 R10f.
5. Podle kroků 3 a 4 ušijeme celkem 19 „okének“. Spojení dokola: navlékneme 1 R10f, provlékneme krajní R10f z prvního okénka, navlékneme 1 R10f, provlékneme krajní R10f z posledního okénka. Tím máme dokola celkem 20 okének.




6. Provlékneme 1 R10f.
7. Navlékneme 1 R10h, provlékneme vedlejší R10f. Stejně došijeme celou řadu. Na konci ještě provlékneme první navlečené R10h.




8. Šijeme spodní část přívěsku: navlékneme 7 R10h, 3 R10h v kruhu vynecháme a čtvrtý R10h provlékneme. Opakujeme ještě 4x. Na konci ještě provlékneme 4 R10h.
9. Navlékneme 3 R10h, provlékneme prostřední R10h ze sedmice. Opakujeme ještě 4x. Na konci ještě provlékneme 4 R10h. Pak ještě provlékneme nit na druhou stranu prstence, tj. provlékneme ještě 3 R10f a 1 R10h.



10. Navlékneme 1 R10h, provlékneme vedlejší R10f. Stejně došijeme dokola celou řadu. Na konci ještě provlékneme první navlečené R10h.



11. Navlékneme 4 R10h, 1 R10h v kruhu vynecháme a další R10h provlékneme. Provlékneme poslední navlečený R10h zpět.




12. Navlékneme 3 R10h, 1 R10h v kruhu vynecháme a další R10h provlékneme. Provlékneme ještě poslední navlečený R10h zpět. Celé opakujeme ještě 7x. Zhruba v polovině řady vložíme do ušitého tvaru kabošon.

13. Navlékneme 2 R10h, provlékneme první navlečený R10h v této řadě směrem ven

z kruhu, provlékneme 1 R10 h v kruhu, provlékneme ještě 1 R10h zpět a dále provlékneme 4 R10h a 1 R10f podle obrázku.


14. Po obvodu kabošonu našijeme vždy do každého „okénka“ 1 R10f podle obrázku.




15. Navlékneme 1 R10f, provlékneme vystouplé R10f. Navlékneme 1 CA krajní dírkou, provlékneme vystouplé R10f. Celé opakujeme ještě 9x po obvodu kabošonu. Na konci ještě provlékneme 1 R10f.

16. Navlékneme 2 R10h, provlékneme 1 CA prostřední dírkou, navlékneme 2 R10h, provlékneme prostřední R10f. Celé opakujeme ještě 9x. Na konci ještě provlékneme 2 R10h a 1 CA prostřední a pak volnou krajní dírkou.






15




16

17. Navlékneme 1 R10f, 1 O4, 1 R10f, provlékneme 1 CA volnou krajní dírkou. Opakujeme ještě 9x. Na konci ještě provlékneme 1 R10f, 1 O4, 1 R10f.

18. Navlékneme 5 R10f, provlékneme 1 R10f, 1 O4, 1 R10f. Opakujeme ještě 9x. Pro zpevnění prošijeme korálky po obvodu ještě jednou dokola s tím, že vynecháváme vždy 1 R10f ve špičce a pořádně utáhneme. Na konci zapošijeme nit. Do jedné ze špiček umístíme šlupku a provlékneme jí šňůrku na zavěšení.



17



18

