

Přívěsek „Mandala“

Autorka: Šárka Dvořáková




Materiál:

Spear beads 22 ks (SP)
Dvoudírový kabošon 1 ks
Ohňovky 3 mm cca 200 ks (O3)
Kuličky 4 mm 22 ks (K4)
Rokajl 10/0 20 g (R10)
Rokajl 8/0 2 ks (R8)
Kroužek 5 mm 3 ks
Magnetické zapínání 1 ks
Jehla, Nymo B




Postup:

1. Ustříhneme si 1,2 m nitě. Navlékneme 11x za sebou: 1 O3 a 1 SP. Korálky stáhneme 10 cm od konce nitě a svážeme dvěma uzlíky. Provlékneme 1 O3 od uzlíku.
2. Navlékneme 3 R10, provlékneme vedlejší O3. Opakujeme ještě 10x. Na konci ještě provlékneme 2 R10.
3. Navlékneme 2 R10, provlékneme prostřední R10 z trojice. Opakujeme ještě 10x. Pořádně utáhneme. Na konci pak ještě provlékneme nit do O3.




4. Navlékneme 3 R10, provlékneme vedlejší O3. Opakujeme ještě 10x. Na konci ještě provlékneme 2 R10. Tzn. tuto řadu šijeme stejně jako v kroku 2.
5. Do ušitého tvaru vložíme dvoudírový kabošon placatou stranou dolů. Navlékneme O3, provlékneme prostřední R10 z trojice. Opakujeme ještě 10x. Pořádně utáhneme, aby se kabošon upevnil. Na konci provlékneme nit do O3 na obvodu a pak ještě provlékneme 1 SP provlečenou a pak i prostřední dírkou.
6. Navlékneme 1 K4, provlékneme 1 SP prostřední dírkou. Opakujeme ještě 10x.



7. Navlékneme 1 SP prostřední dírkou a ještě navlékneme 1 O3 a 1 R10. Provlékneme O3 a SP zpět a dále provlékneme vedlejší SP prostřední dírkou. Celé opakujeme ještě 10x. Na konci ještě provlékneme nit do R10 nad O3 na obvodu.

8. Navlékneme 4 R10, provlékneme 3 SP krajními dírkami podle obrázku, navlékneme 4 R10, provlékneme R10 nad O3. Opakujeme ještě 10x. Na konci ještě provlékneme 3 R10.

9. Navlékneme 1 K4, 1 R10 na vedlejším obloučku vynecháme a dalších 7 R10 provlékneme. Opakujeme ještě 10x. Na konci zapošijeme nit.



Šňůra

10. Ustříhneme si 1,2 m nitě. Navlékneme 4 R10. Korálky stáhneme 10 cm od konce nitě a svážeme dvěma uzlíky. Provlékneme 2 R10 od uzlíku.

11. Navlékneme 2 R10, provlékneme 2 R10 směrem dolů a 2 R10 směrem nahoru podle obrázku. Pořádně utáhneme.

12. Navlékneme 2 R10, provlékneme 2 R10 směrem dolů, navlékneme 1 O3, provlékneme 2 R10 směrem nahoru.

Kroky 11 a 12 střídáme tak dlouho, dokud nemáme ušitou potřebnou délku šňůry.

13. Zakončení šňůry. V posledním kroku navlékneme místo 2 R10 pouze 1 R8, provlékneme 2 R10 směrem dolů, 2 R10 směrem nahoru, provlékneme ještě jednou dokola a zapošijeme nit.

Dokončení: do R8 na koncích šňůry umístíme kroužek a do jednoho z kroužků karabinku. Pod jednu K4 na přívěsku umístíme šlupnu a provlékneme jí ušitou šňůru.

